PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

Título: Configuração do Java – Versão 2

Resumo: Este manual mostra como instalar e remover o Java da sua máquina.

Remover versões anteriores do Java

– Vá até o Painel de Controle do Windows em seu computador. Para isto, clique no botão iniciar e clique em “Painel de Controle”;
– Na lista de programas, selecione a versão do Java que se deseja remover e clique no botão desinstalar, como mostra a figura abaixo. Recomenda-se que se remova todas as versões existentes do Java antes de instalar uma nova;



– Siga as instruções do desinstalador do Java para completar a remoção.

Instalar o Java

Versão mais atual

Para instalar a última versão do Java, siga os passos abaixo (para instalar a versão homologada pelo TRT4, vá para a próxima seção):

– Acesse o site http://www.java.com/pt_BR/download/manual.jsp
– Clique em Windows Offline;
– A caixa de diálogo *File Download* (Download de arquivo) é exibida, solicitando que você execute ou salve o arquivo do download;
– Clique em Salvar para baixar o arquivo em seu sistema local;
– Dica: salve o arquivo em um local do computador que seja fácil de acessar, como a área de trabalho;
– Feche todos os aplicativos, inclusive o navegador;
– Para iniciar o processo de instalação, clique duas vezes no arquivo salvo;
– NOTA: Talvez seja necessário reiniciar (fechar e reabrir) seu navegador para ativar a instalação do Java.

Versão 6u21

A versão do Java homologada pelo TRT4 para uso com o PJE é a 6u21. Se quiser utilizar esta versão específica, siga os passos abaixo:

– Acesse o site http://www.oracle.com/technetwork/java/javasebusiness/downloads/java-archive-downloads-javase6-419409.html#jre-6u21-b07-oth-JPR
– Clique em "*Accept Licence Agreement*" e depois no link jre_6u21-windows-i586.exe, ambos indicados na figura abaixo:



Java SE Runtime Environment 6u21

You must accept the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE to download this software.

Accept License Agreement | Decline License Agreement

Product / File Description	File Size	Download
Java SE Runtime Environment 6u21	19.74 MB	jre-6u21-linux-i586-rpm.bin
Java SE Runtime Environment 6u21	20.25 MB	jre-6u21-linux-i586.bin
Java SE Runtime Environment 6u21	19.74 MB	jre-6u21-linux-ia64-rpm.bin
Java SE Runtime Environment 6u21	20.25 MB	jre-6u21-linux-ia64.bin
Java SE Runtime Environment 6u21	19.09 MB	jre-6u21-linux-x64-rpm.bin
Java SE Runtime Environment 6u21	19.64 MB	jre-6u21-linux-x64.bin
Java SE Runtime Environment 6u21	18.90 MB	jre-6u21-solaris-i586.sh
Java SE Runtime Environment 6u21	24.81 MB	jre-6u21-solaris-sparc.sh
Java SE Runtime Environment 6u21	10.59 MB	jre-6u21-solaris-sparcv9.sh
Java SE Runtime Environment 6u21	6.94 MB	jre-6u21-solaris-x64.sh
Java SE Runtime Environment 6u21	15.38 MB	jre-6u21-windows-ia64.exe
Java SE Runtime Environment 6u21	15.38 MB	jre-6u21-windows-x64.exe
Windows Kernel Installation	853.78 KB	jre-6u21-windows-i586-iftw-k.exe
Windows Offline Installation	15.32 MB	jre-6u21-windows-i586.exe
Windows Online Installation	854.78 KB	jre-6u21-windows-i586-iftw-rv.exe

Back to top

– Você será redirecionado para uma página de login, onde deverá criar um usuário e senha no site da Oracle. Infelizmente este procedimento é necessário para baixar versões anteriores do Java;
– Após o login, a versão do Java solicitada será baixada para o seu computador
– Dica: salve o arquivo em um local do computador que seja fácil de acessar, como a área de trabalho;
– Feche todos os aplicativos, inclusive o navegador;
– Para iniciar o processo de instalação, clique duas vezes no arquivo salvo;
– NOTA: Talvez seja necessário reiniciar (fechar e reabrir) seu navegador para ativar a instalação do Java.

Plugin do java no Firefox

Após a instalação do Java é necessário verificar se os *plugins* estão ativados corretamente no Firefox.

Para fazer esta verificação, entre no Firefox e acesse o menu Ferramentas → Complementos do Firefox (ou utilize as teclas de atalho **Ctrl + Shitf + A**) e escolha a opção **Plugins**.

Verifique se o plugin "**Java (TM) Platform SE ...**" está ativado. Adicionalmente, o plugin

“Java Deployment Toolkit ...” deve estar desativado. Os dois plugins mencionados devem estar sendo exibidos conforme as figuras abaixo:

Sempre que encontrar problemas para realizar o login ou tentar assinar digitalmente no PJE verifique estes plugins, configurando-os de acordo com as instruções acima.